


The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20010513101040/http://nitsuga.net.eu.org:80/manual_in...

Configuración para conexión PPP utilizando el Acceso Telefónico a Redes en Windows 95 - 98

Dentro del Panel de Control, en la opción RED:




Donde dice **primer inicio de sesión**, poner **Cliente para Redes Microsoft**.

Ver si se encuentra el protocolo TCP/IP

Configuración del protocolo TCP/IP:

Seleccionar el protocolo e ir a propiedades.



Seleccionar en Dirección IP: **obtener dirección IP automáticamente**

En **Configuración WINS**, desactivar la resolución WINS

En **Gateway**, agregar 132.248.59.254 y el 132.248.59.10

En **Configuración DNS**, activar DNS, y en los campos:

HOST poner **noc**

Dominio poner **noc.unam.mx**

Orden de búsqueda del servidor DNS **132.248.204.1**

132.248.10.2

132.248.1.3

Orden de búsqueda del sufijo de Dominio poner **noc.unam.mx**

En **Enlaces**, activar **Cliente para Redes Microsoft**

Entrar a **Acceso Telefónico a Redes**



Seleccionar **Realizar conexión nueva**, donde aparecerá la siguiente ventana:




En el primer campo, dar un nombre representativo del lugar a donde nos deseamos conectar presionamos el botón denominado **Siguiente**




Introducimos el número hacia donde deseamos realizar la conexión, el código de área es el 5 (para el DF), hecho esto presionamos **Siguiete** para terminar.

Realizado lo anterior, abrimos el nuevo acceso telefónico que acabamos de crear para configurarlo.



El campo **Nombre de usuario** y **Contraseña**, no importan, se pueden dejar el blanco, el campo **Guardar Contraseña** hay que desabilitarlo.

Ir a **Propiedades de marcado**.



Revisar que en el campo de **Código de Area** esté el **5** y en el campo **Código de País** esté **México (52)**, damos **Aceptar** para terminar.

Con el botón derecho del mouse, seleccionar **Propiedades** del acceso telefónico creado, apareciendo la siguiente ventana:




Desactivar la opción de **Código de país y código de área**, en **Configurar**, ir a **Opciones**:




Hay que activar la opción **Mostrar la ventana de terminal después de marcar** y la de **Mostrar estado del módem**, hecho esto damos **Aceptar**.

Ahora vamos a **Tipo de Servidor**



En el campo **Tipo de servidor de acceso telefónico**, seleccionar: **PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet**, en el Campo de **Opciones avanzadas**, seleccionar **Conectarse a la red**, en el Campo de **Protocolos de red admitidos**, seleccionar **TCP/IP**.

Ahora vamos a **Configuración de TCP/IP**



Activar la opción de **Dirección IP asignada por el servidor** y la de Direcciones del servidor asignadas por el usuario llenando los siguientes campos:

- DNS primaria **132.248.204.1**
- DNS secundaria **132.248.10.2**
- WINS primaria y secundaria dejarlas vacías
- Activar **Usar gateway predeterminado en red remota**

Hecho esto damos aceptar y ha quedado configurado el acceso telefónico.

